

15 MINUUTTIA




ELEMENTS 10



OHJELMA ON CD:LLÄ



VÄRIT



LEVELS



STRAIGHTEN TOOL

Hienosäädä värit kuntoon

Maria Damborg Rosenberger

Levels-toiminnon avulla säädetään yleensä kuvan valaistusta ja kontrastia. Mutta se on myös nerokas tapa LISÄTÄ VÄRIKYLÄISYYTTÄ VALIKOIDEN.

Kurssiosiossamme käytämme tavallisesti Saturation-säädintä, kun haluamme lisätä kuviin värikylläisyyttä. Mutta jos värejä halutaan korostaa vähän vivahteikkaammin, yksi väri tai sävy kerrallaan, on Levels-toiminto yllättävä hyvä vaihtoehto tähän tarkoitukseen.

Värit kannattaakin säätää erikseen silloin, kun niiden kaikkien ei ole määrä hehku keskenään yhtä kirkkaina.



Useimmiten värikylläisyyden liioittelu huonontaa kuvan ulkonäköä, mitä on tietenkin syytä välttää. Tällä kurssilla teemme koekuvan kunkin värikanavan säädöt Levels-

toiminnon avulla, eli säädämme jokunkin värin ominaisuudet erikseen. Tällä tavalla saamme aikaan kauniin lopputuloksen, ja tätä menetelmää voidaan soveltaa käytännöllisesti katsoen kaikkiin väreiltään tasaisen tylsiin valokuviin.

Lisäksi kurssikuvamme horisontti on vino, ja sen oikaisemme Straighten Tool -työkalulla. Se tapahtuu niin, että vedetään viiva horisonttiin osoittimella ja vapautetaan hiiren painike, minkä jälkeen horisontti on täysin suorassa. ■


Värit korjataan yksitellen ottamalla esiin kuvan värikanavat ja säätämällä niitä Levels-toiminnolla.

Vaikeusaste



Avaa kuva valinnalla **File** 1 ja **Open**....

Aluksi oikaisemme horisontin. Napsauta työkalua **Straighten Tool** 2. Valitse kohdasta **Canvas Options** vaihtoehto **Crop to Remove Background** 3. Vedä osoittimella viiva 4 toivotun horisonttilinjan mukaisesti. Vapauta vasen hiirenpainike, kun viiva on vaakasuorassa. Ohjelma oikaisee nyt horisontin ja rajaa kuvan reunat sen mukaan.



Avaa **Levels** näppäilemällä **Ctrl + L**. Kuva on jäänyt hieman liian tummaksi, joten säädämme ensin valoisuutta. Siirrä valkeaa liukusäädintä 1 vasemmalle arvoon **185** 2. Valitse **Channelin** vaihtoehdoksi **Red** 3 eli punainen värikanava. Siirrä harmaata liukusäädintä 4 vasemmalle arvoon **1,10** 5.



Valitse **Channelin** vaihtoehdoksi **Green** 1, nyt ovat vuorossa vihreän sävyt. Siirrä harmaa liukusäädin 2 arvoon **1,05**. Valitse **Channelin** vaihtoehdoksi **Blue** 1, niin pääset käsiksi sinisen sävyihin. Siirrä valkea liukusäädin 3 arvoon **220** ja harmaa arvoon **1,05** 2. Paina **OK** 4, kun olet tyytyväinen. Tallenna komennoilla **File** 5 ja **Save As**....