

BORT MED ALLA ONÖDIGA PROGRAM

Ut med skiten från

Trots att du just köpt en alldeles ny dator i butik innehåller den ofta oönskade program, irriterande verktygsfält och testversioner av dyra program. Här får du hjälp med att snabbt bli kvitt skräpet.



FAKTA

Vi hjälper dig att snabbt bli av med onödiga program i en ny dator.

DET HÄR BEHÖVER DU

- Programmet Slim Computer

SÅ LÅNG TID TAR DET

30 minuter

SVÄRIGHETSGRAD



PÅ CD 13

Slim Computer finns under Aktuellt.

SYSTEMKRAV



Du har just packat upp den fabriksnya datorn, kopplat in strömmen och tryckt på strömbrytaren för första gången. Om du nu förväntar dig att en helt ren version av Windows ska tona fram på skärmen blir du garanterat besviken. De flesta pc-tillverkare lägger nämligen in mängder med demoversioner av nya program som de gärna framhäver när datorn startar. Det kan till exempel röra sig om bildbehandlingsprogram, program för bildläsare eller verktygsfält till webbläsaren. Ofta kan datorn också innehålla stora programpaket som exempelvis *Microsoft Office* i demoversioner.

Bland programmerarna går sådana program under namnet bloatware. Bloat är engelska och betyder svälla. Det beskriver program som följer med datorn men som användaren inte har beställt och som tillverkarna får betalt för att förinstallera. Programmen kan vara

störande, speciellt sådana som hela tiden visar dialogrutor med uppmaningar om att uppgradera eller att köpa.

Det kan vara svårt att skilja mellan vilka program som är utfyllnad i datorn och vilka som är nyttiga. Med programmet *Slim Computer* blir det hela lite enklare. *Slim Computer* söker igenom datorn och redovisar de program som troligtvis är onödiga.

Programmet kan även användas för att städa upp bland program och startprogram i en äldre dator. På så sätt kan du bli av med gamla program som du inte längre använder och som bara tar plats. Läs mer om *Slim Computer* i den här artikeln.

nya pc:n

FÖRE



Det finns en hel del i en ny pc

På den här alldeles nya datorn från Dell har tillverkaren förinstallerat en rad program. Det är testversioner av program, verktygsfält och verktyg som du antagligen aldrig kommer att använda. Speciellt inte om du inte tänker köpa programmen.

Undersök datorn med Slim Computer ▶▶▶

Börja med en undersökning, leta fram överflödiga program i den nya datorn och använd *Slim Computer* för att bli av med dem.


Undersök startprogrammen i datorn ▶▶▶

Använd *Slim Computer* för att välja bort onödiga startprogram som gör att Windows startar långsammare.

Bort med verktygsfält i webbläsaren ▶▶▶

Bli av med irriterande verktygsfält i webbläsaren, återerövra din startsida och ställ in vilken sökmotor du vill använda för att söka på internet.

EFTER



Städad dator klar att använda


Slim Computer slänger bort alla onödiga program i den nya datorn.




Undersök datorn med Slim Computer

Du behöver bara starta en undersökning med *Slim Computer* för att leta efter överflödiga installerade program i datorn. Varje program jämförs med andra användares kommentarer om hur


nödvändigt ett program verkligen är. Om de flesta som testat anser att programmet är överflödigt rekommenderar *Slim Computer* att du raderar det.



1 Börja med att installera *Slim Computer* och se till att ta bort boken vid **Install AVG Security Toolbar and improve my internet protection** 1 under installationen. Klicka sedan på **Install**.




2 När programmet startas för första gången ska du välja hur grundligt *Slim Computer* ska arbeta. Välj exempelvis nivån **Aggressive** 2 som både hittar de program andra anser oanvändbara och program som anses nyttiga men ändå onödiga. Klicka på **Continue**.



3 Under fliken **Main** 3 ska du se till att alla alternativ 4 är förbockade. Därmed kontrollerar *Slim Computer* inte bara installerade program utan letar också efter onödiga verktygsfält i webbläsare. De är program som bromsar datorns uppstart men kan också vara överflödiga genvägar på skrivbordet. Klicka på **Run Scan**.




4 Efter genomsökningen visas resultatet under respektive flikar 5. I kolumnen **Rating** 6 visas en röd/orange färg som anger att de flesta användare av programmet anser det oanvändbart, eller en gul färg som betyder att programmet kan användas men är överflödigt. Klicka på **MORE INFO** 7 för att visa mer information om programmen.



5 Använd beskrivningen av programmet 8 och rekommendationerna 9 för att ta reda på programmets funktion och för att bestämma om du ska ta bort det. Du kan också se hur andra användare har värderat programmet 10 och lägga till din egen värdering 11.

6 Programinformationen i *Slim Computer* bygger på svar från programmets användare. Därför bör du också själv bedöma programmen som *Slim Computer* har hittat genom att klicka på en av färgerna 12. Välj grönt för program som är användbara och nödvändiga, gult för överflödiga samt rött för oönskade program.



7 I fönstret som nu visas på skärmen öppnar du listan **What type of software** **13** och väljer vilket slags program det rör sig om. Skriv eventuellt en kommentar i fältet **14** och klicka på **SAVE** **15** för att spara betyget. Klicka sedan på det vita krysset **16** för att stänga fönstret.



8 Nu är du tillbaka i översikten med de program som *Slim Computer* har hittat. Bocka för de program som ska raderas **17** och klicka på **Remove**. Följ sedan instruktionerna på skärmen för att avinstallera programmen.


TIPS

Kontrollera programmen i en gammal dator

Slim Computer är också ett utmärkt verktyg för att skapa bättre överblick över programmen i en äldre dator. Använd programmet för att undersöka vad du egentligen har installerat

genom årens lopp. Du kan också ta bort överflödiga program som du har installerat eller som har funnits oanvända i datorn sedan du fick den och därför kan undvaras.

1 I *Slim Computer* klickar du på **Uninstaller** **1** och väljer fliken **Software List** **2**. Rulla ned i listan och leta rätt på de program du inte genast känner igen. Klicka sedan på **MORE INFO** **3** för att visa detaljer om programmets funktioner.




2 Beskrivningen av programmet **4** ger dig svar på vad det används till. Om du inte har användning för det klickar du på det vita krysset **5**, markerar programmet i listan över installerade program och klickar på **Uninstall**. Följ sedan vägledningen på skärmen för att ta bort programmet från datorn.



Undersök startprogrammen i datorn

Slim Computer kan också kontrollera så kallade startprogram som startar tillsammans med Windows. Många program har till exempel en uppdateringsfunktion som ser till att hålla ett öga på när tillverkaren släpper en ny programversion. Startprogram kan också ha som uppgift att säkerhetskopiera och styra ljud- eller skrivar-


funktioner. Det är säkert bra, men sanningen är att ju fler startprogram det finns i datorn, desto längre tid tar det för Windows att komma i gång. Dessvärre kan det vara svårt att se vilken funktion ett program har, men *Slim Computer* visar en beskrivning av tjänsterna och hjälper till att stänga av dem.



1 Klicka på **Optimize** 1 och välj fliken **Startup** 2. I listan med startprogram ska du leta efter tjänster som är markerade med **Optional** (valfri) 3 i kolumnen **Community Rating**. Klick på **MORE INFO** 4 intill tjänsten.




2 Läs beskrivningen och rekommendationen för startprogrammet 5 för att få veta vilken funktion tjänsten har. Använd också informationen under flikarna **Reasons to Keep** (anledning att behålla) 6 och **Reasons to Remove** (anledning att ta bort) 7 för att avgöra om du ska stänga av tjänsten.



3 När du har bestämt dig för vilka startprogram som ska stängas av bockar du för dessa tjänster 8.


4 Bekräfta att du vill stänga av tjänsterna genom att klicka på **Yes** 9.



5 Klicka på **Remove Selected** 10 för att radera.



6 Klicka på **Yes** 11 för att ännu en gång bekräfta att tjänsten verkligen ska avslutas.



7 Om det inträffar problem med program eller funktioner i datorn efter att du stängt av ett startprogram kan du enkelt aktivera tjänsten igen. Klicka på **Optimize** 12 och välj fliken **Restore List** 13. Bocka för tjänsten eller tjänsterna du vill aktivera igen 14 och klicka på **Restore**.




Inga onödiga verktygsfält i webbläsaren


Med nya gratisprogram följer det ibland verktygsfält som automatiskt installeras i webbläsaren. Verktygsfälten är oftast överflödiga och fungerar som sökredskap, inte sällan med en eller flera mer eller mindre användbara funktioner som samverkar med ett installerat program i datorn. Till stor irri-

tation för många användare ändrar installationen också startsidan och sökmotorn i webbläsaren. Det kan vara besvärligt att bli av med verktygsfälten och återställa den tidigare sökmotorn som standard igen, men med *Slim Computer* är problemet snabbt löst.

1 Klicka på **Browsers** 1 i *Slim Computer*. Om du har flera webbbläsare installerade i datorn väljer du den du vill använda 2. I fältet **Current Home Page** 3 skriver du adressen till den webbplats du vill ha som startsida i webbläsaren. Använd knapparna 4 för att välja den sökmotor som ska vara standard i webbläsaren. Klicka sedan på **Save** 5 för att spara.



2 Under fliken **Toolbar** 6 visas de verktygsfält som *Slim Computer* har hittat i webbläsaren. Klicka på **MORE INFO** 7 för att undersöka de enskilda verktygsfältens funktioner och bocka sedan för dem som inte behövs 8. Klicka på **Remove Selected** 9 för att ta bort de markerade verktygsfälten.



3 *Slim Computer* sparar informationen om de verktygsfält du tar bort. Om du senare får behov av att återinstallera något av fälten klickar du bara på fliken **Restore** 10, bockar för aktuellt verktygsfält 11 och klickar på **Restore** 12.

